



Bitlocker på USB-minne, Windows

Kryptera


1. Sätt USB-minnet i datorn och öppna "File Explorer"
2. Högerklicka på USB-minnet och välj "Turn on Bitlocker"



3. Välj att kryptera med lösenord. Sätt ett lösenord med minst 16 tecken.







- 
- ← BitLocker Drive Encryption (E:)
- How do you want to back up your recovery key?
- i** Some settings are managed by your system administrator.
If you forget your password or lose your smart card, you can use your recovery key to access your drive.
- Save to a file
- Print the recovery key
- [How can I find my recovery key later?](#)
- Next Cancel

-
- The screenshot shows a Windows File Explorer window titled 'USB-kryptering'. The address bar indicates the current location is 'This PC > Documents > USB-kryptering'. The left-hand 'Quick access' pane lists several folders: 'Documents', 'Downloads', 'Pictures', and 'IT-säkerhetssamarb'. The main content area displays a table of files. The table has three columns: 'Name', 'Date modified', and 'Type'. A single file is listed: 'BitLocker Recovery Key 1249E4DE-560E-4...' with a date modified of '2022-04-12 15:03' and a type of 'Text Document'.
- | Name | Date modified | Type |
|---|------------------|---------------|
| BitLocker Recovery Key 1249E4DE-560E-4... | 2022-04-12 15:03 | Text Document |


6. Välj metod beroende på om USB-minnet är nytt eller om det redan innehåller information.



7. Välj den nyare krypteringsmetoden och klicka "Next"




8. Klicka på "Start encrypting" för att kryptera.




9. Själva krypteringen kan ta en liten stund.




10. Klicka "Close"



11. När USB-minnet sätts i datorn så kommer information upp om att USB-minnet är krypterat klicka på den informationen och ange lösenordet förr att låsa upp det. Eller klicka på USB-minnet i "File Explorer" och lås upp det.




12. Vill man inte behöva ange lösenordet på sin Kau-dator varje gång man ansluter USB-minnet så kan man klicka på "More options" och bocka för "Automatically unlock on this PC". Gör endast det på din egen dator och inte om du använder USB-minnet på andra datorer.




Återställ lösenord


1. Leta fram en "Recovery key" för USB-minnet i användarens dokument i mappen "Bitlocker recovery"




2. Öppna filen och kopiera "Recovery key"




3. Klicka på "More options" och sedan på "Enter recovery key"




4. Ange "recovery key" och klicka på "Unlock"




5. Högerklicka på USB-minnet i "File Explorer"



6. Klicka på "Reset a forgotten password"



7. Ange ett nytt lösenord och klicka på "Finnish"



BitLocker Drive Encryption (E:)

Create a password to unlock this drive

You should create a strong password that uses uppercase and lowercase letters, numbers, symbols, and spaces.

Enter your password

Reenter your password


[Tips for creating a strong password.](#)

Finish Cancel

8. Klart!

Stäng av Bitlocker

1. Högerklicka och välj "Manage BitLocker"



2. Klicka på "Turn off BitLocker"



Klart, nu är krypteringen borttagen.



Instruktion för Bitlocker på USB-minne, Windows